

## Настройка ретрансляции с СКАУТ-Сервер 3.5 на СКАУТ-Платформу

Если необходимо передать данные от терминалов, подключающихся к **СКАУТ-Сервер 3.5**, в ПО **СКАУТ-Платформа**, то необходимо настроить ретрансляцию из СКАУТ-Сервер 3.5.

**Внимание!** Для любого типа оборудования рекомендуется использовать протокол передачи данных ScoutOpen с включённой опцией «Ретрансляция на внешний сервер».




Рисунок 1 – Опция "Ретрансляция на внешний сервер"

**Важно:** оборудование, подключаемое по открытому протоколу, требует наличия Универсальных терминальных лицензий на стороне СКАУТ-Платформы.

Для приема данных со стороны **СКАУТ-Ядра** необходимо через **СКАУТ-Менеджер** настроить **порт**. При добавлении терминалов, ретранслируемых по протоколу **ScoutOpen**, в ПО «СКАУТ-Менеджер» следует выбирать **тип оборудования ScoutOpen**.

Рисунок 2 – Настройка порта ретрансляции в СКАУТ-Платформе

Подробную инструкцию по настройке портов в можно найти в [руководстве по эксплуатации СКАУТ-Менеджер](#) в статье [Работа с настройками терминального сервера](#).

**Обратите внимание!** Протокол **ScoutOpen** - открытый, данные, передаваемые по этому протоколу - универсализированы. Таким образом становится возможным передача данных от стороннего оборудования, не поддержанного в ПО «СКАУТ-Платформа», но поддержанного в **СКАУТ-Сервере 3.5**.

Настройки **СКАУТ-Ядра** на этом заканчиваются. Теперь необходимо настроить ретрансляцию со **СКАУТ-Сервер 3.5** (рис.3). Для настройки ретрансляции необходимо совершить следующий порядок действий:

- Выбрать вкладку **Ретранслятор**,  
    , вызвать форму добавления Ретрансляции,
- Заполнить необходимые параметры,

- Добавить терминалы для ретрансляции.

Параметры подключения

Имя:

Интервал ретрансляции (секунды):

Адрес:

Число сообщений за интервал:

Порт:

Максимальный размер буфера:

☒ Включить лог

☒ Ретрансляция на внешний сервер

☐ Режим с дополнительным подтверждением (только для ScoutRxExtended v2)

☐ Передавать id репликатора

Терминалы

Терминалы для ретрансляции:

- ☒ Общая
  - ☐ (Scout MT600)
  - ☐ (Scout MT600)

Все доступные терминалы:

- ☐ Общая

<< Добавить

Удалить >>

<< Добавить все

Удалить все >>

Рисунок 3 – Настройка ретрансляции с СКАУТ-Сервер 3.5

Для правильной настройки ретрансляции стоит учесть некоторые нюансы:

- Протокол ретрансляции: **ScoutOpen** ,
- В строке **Адрес** необходимо указать IP-адрес **Терминального сервера**, на который будет идти ретрансляция,
- Флажок **Ретрансляция на внешний сервер** выставляется всегда.