

## 1С-Рарус и СКАУТ: Автоматизированное заполнение путевых листов

**Проблематика вопроса:** сотрудники компаний, имеющие в своем распоряжении парк автотранспорта, вынуждены заполнять путевые листы. Делать это необходимо вручную, заполняя большое количество полей. Данные предоставляются водителями, что делает отчетность субъективной.

**Клиент:** компании, осуществляющие перевозку грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщениях.

### Ключевые задачи:

- Автоматизировать и исключить человеческий фактор при заполнении путевых листов путем загрузки данных из системы мониторинга транспорта.

### Необходимое ПО

Для того, чтобы воспользоваться решением необходимо иметь:

- Программное обеспечение СКАУТ-Платформа;
- Программный продукт 1С — Управление автотранспортом Проф или Транспортная логистика;
- Лицензии за каждое рабочее место, на котором планируется составлять путевые листы (например, при выборе программного продукта Управление автотранспортом Проф и необходимости лицензии на одно рабочее место можно выбрать лицензию *1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м.*);
- Лицензии на платформу 1С:Предприятие 8 (за каждое рабочее место).

**Важно!** Для того, чтобы воспользоваться решением необходимо получить у Вашего поставщика услуг системы мониторинга транспорта отдельную учетную запись для работы с 1С.

Ниже будет рассматриваться настройка и создание отчетов в 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф, редакция 2.1.

### Настройка

## **Настройка 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф**

Для того, чтобы настроить программу для работы с системой СКАУТ необходимо:

1. Перейти в раздел «Администрирование».
2. Далее выбрать «Настройки программы УАТ».


**Рисунок 1** — Настройки УАТ

3. В настройках программы выбрать «Мониторинг» и далее «Настройки систем мониторинга».

**Рисунок 2** — Выбор настроек систем мониторинга

4. После этого необходимо выбрать вкладку «СКАУТ» и ввести Логин и Пароль, полученные от своего поставщика услуг системы мониторинга транспорта «СКАУТ». Далее необходимо задать адрес подключения к серверу. Если вы используете СКАУТ365, то введите следующий адрес:

1. Сервер: <http://spic.scout365.ru>
2. Порт: 8081



**Рисунок 3** — Настройки мониторинга

Если вы используете другой сервер, то обратитесь к своему поставщику системы мониторинга транспорта для уточнения адреса подключения к сервису СПИК.

5. Также необходимо установить флаги на следующих параметрах:
  1. «Загрузить пробег и расход ГСМ»;
  2. «Загрузить дополнительные сведения»;
  3. «Загрузить координаты»;
6. «Загрузка данных регламентным заданием за» — определяет, за какой временной период от момента выполнения регламентного задания будут загружаться данные (например, при выборе значения «7 дней» 7 января, 1С выполнит загрузку данных с 01.01 по 07.01). Рекомендуется установить на значение «7 дней». Таким образом будут загружены данные за 7 дней до того, как настройки были сохранены. Если существует необходимость загрузить данные за большее количество дней, можно увеличить этот период.
7. «Хранение координат с интервалом, с» — интервал хранения координат в секундах. Необходимо установить на значении 60.
8. После этого необходимо выбрать «Записать и закрыть».

## **Добавление ТС в 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф**

Для того, что добавить ТС в 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф необходимо

узнать ID объекта мониторинга.

**ВАЖНО!** ID объекта мониторинга не является ID терминала.

Для его получения необходимо в 1С построить отчёт «Данные по ТС (СКАУТ)».

**Рисунок 4** — Выбор отчётов

**Рисунок 5** — Выбор «Данных по ТС (СКАУТ)»

Далее необходимо сформировать отчёт. После этого будут выведены Идентификаторы ТС.


**Рисунок 6** — Вывод идентификаторов ТС

Они будут необходимы для последующего добавления ТС.

Отчёт необходимо сохранить.

Чтобы добавить ТС необходимо вернуться в настройки УАТ, шаг 3 раздела Настройка 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф настоящей инструкции.

После этого необходимо нажать на кнопку «Добавить» и далее «Создать».



**Рисунок 7** — «Добавить» ТС

Далее следует ввести данные, необходимые для занесения объекта в 1С:

1. Выбрать раздел «Мониторинг»;
2. Ввести необходимый Гос. номер ТС;
3. Выбрать модель из базы или создать новую;
4. Ввести наименование (кнопка в виде стрелочки позволит автоматически его сформировать);
5. В Источнике фактических данных для карт выбрать Система спутникового мониторинга;
6. В Системе мониторинга выбрать СКАУТ;
7. В качестве ID в системе мониторинга задать ID, который был получен в сформированном ранее отчёте «Данные по ТС (СКАУТ)».



### Рисунок 8 — Добавление ТС

8. После этого необходимо сохранить настройки путем нажатия «Записать и закрыть».

На этом настройка 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф закончена.

### **Создание путевого листа в 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф**

Для того, чтобы сформировать путевой лист необходимо перейти в раздел «Транспорт» и выбрать «Путевые листы».

**Рисунок 9 — Выбор «Путевые листы»**

После этого выбрать «Создать» и откроется окно создания путевого листа.

Для формирования Путевого листа необходимо:

1. Выбрать ТС в разделе «Основное»;

**Рисунок 10** — Выбор ТС при формировании путевого листа

2. Во вкладке «ГСМ» в Расчёте фактического расхода ГСМ выбрать «по GPS»;

**Рисунок 11** — Выбор GPS в качестве расчёта фактического расхода

3. Далее по кнопке «Заполнить пробег и расход по мониторингу» (F7) выполнится заполнение данными.

**Рисунок 12** — Заполнение пробега и расхода по мониторингу

После этого во вкладке «ГСМ» в столбце Расход (GPS) выведется соответствующая информация.

**Рисунок 13** — Информация в ячейке

Во вкладке «Основное» появится строка с данными по GPS.

#### **Рисунок 14** — Значения пробега

Таким образом, необходимые поля заполнились данными, поступившими из Системы СКАУТ. После этого путевой лист необходимо заполнить остальными данными в соответствии с требованиями компании.

После того, как все необходимые поля будут заполнены, можно формировать путевой лист. При печати путевого листа в показаниях одометра будет выводиться пробег, который был получен от Системы мониторинга транспорта:

**Рисунок 15** — Данные от системы в готовом путевом листе

В расходе горючего также будут выведены данные, поступившие от Системы мониторинга транспорта:



**Рисунок 16** — Данные о расходе ГСМ в готовом путевом листе

Таким образом мы сформировали путевой лист по данным, поступившим из Системы мониторинга транспорта «СКАУТ».