

Установка карт ИНГИТ

СКАУТ-Эксплорер поддерживает некоторые векторные и растровые форматы карт. Рассмотрим, как установить и настроить необходимые компоненты.

Установка карт ИНГИТ с диска.

Для поддержки СКАУТ-Эксплорер карт формата ИНГИТ, необходимо установить **GWX-6.1 ActiveX**

При установке с диска:

1. Нажмите на ссылку [Переход к установщику GWX Active-X Control](#)
2. Выберите пункт **Установка дистрибутива GWX-6.1 ActiveX Control**

3. Принимает условия и лицензионного соглашения и соглашаемся на установку драйвера **Hasp**, если это требуется.

4. Вставьте **HASP-ключ** (если есть) в компьютер.
5. Далее переходим к установщику самого компонента GWX 6.1

6. Далее выберите папку для установки. Строго рекомендуем устанавливать компонент в папку по умолчанию, либо в папку на другом логическом диске, оставляя её в корне этого диска (например, *D:\GWX61*)
7. Обязательно оставьте флажок в пункте **Программа "GWX-6.1 ActiveX Control"** и отметьте нужные вам карты в списке.

8. Дождитесь окончания копирования

9. После установки зайти в папку куда установлен GWX6.1 и запустить файл регистрации **register_gwxbridge.bat** (пример: C:\GWX61\

10. При запуске программы СКАУТ-Эксплорер (если ключ авторизован и куплено обновление до GWX 6.1) ключ автоматически закачает новую прошивку под GWX6.1. После этого информацию о ключе можно будет узнать только через сайт ИНГИТ, программа ORDER не сможет определить содержимое ключа.

11. Для работы с новой версией GWX потребуется ключ с версией GWX6 и купленным обновлением до 6.1 для этого ключа. Ключ должен быть авторизован через сайт ИНГИТа (через личный кабинет на www.ingit.ru). Также необходимо скачать новые карты для работы с **GWX 6.1** (скачиваются с сайта ИНГИТ)

Установка карт ИНГИТ без диска.

1. Скачать установочные файлы для [GWX 6.1](#)
2. Распаковать.
3. Зайти в папку **SETUP_GWX** и запустить **setup.exe**
4. Далее как при установке с диска с 5го пункта.
5. После установки требуемые карты в СКАУТ-Эксплорер добавлять в **Настройки - Карты - ИНГИТ - Добавить карту**

Порядок действия для установки карт Ингит версии GWX5 и GWX6

1. Скачайте и установите драйвер Hasp-ключа для работы с векторными картами Ингит [exe\(2 400 кб\)](#)

2. Скачайте и распакуйте в корневую папку диска C: [GWX-5 ActiveX Control rar \(5 400 кб\)](#) или [GWX-6 ActiveX Control rar \(6 100 кб\)](#) в зависимости от лицензии на ключе.
3. Запустить в папке с распакованным GWX файл **!!reg.bat**

Внимание! Адресная база ИНГИТ будет использоваться в программе, если не будет установлен флажок Использовать встроенный сервис в меню Настройка - Карты и выбраны карты ИНГИТ в главном окне программы.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>